



Release Notes netCIM Version 5.30.10

netCIM - Cockpit

Design netCIM-Cockpit Register

GRUPPE & JOBS:

- Die angezeigte Seitenposition wird gehalten (Seitenfixierung).

JOBS:

- Automatische Seitenaktualisierung der Job-Übersicht. Der Intervall kann im netCIM-Cockpit unter den globalen Konfigurationen definiert werden. Die Funktion ist standardmässig deaktiviert. Diese Funktion wird vor allem in Enterprise-Umgebungen von Nutzen sein.

GRUPPE:

- Weitere Filtermöglichkeiten für eine spezifische Anzeige mit Hilfe der Gruppenbeschreibungen können mit dem Sitefilter kombiniert werden. Vorausgesetzt wird, dass die Beschreibungen unter den Gruppeneigenschaften verwendet werden. Ohne Inhalt werden alle Gruppenzeilen in der Site angezeigt.
- Die ausgewählten Filter (Site/Gruppenbeschreibung) werden gespeichert und setzen sich nicht automatisch in die Ausgangsposition zurück.

Rollenmodell netCIM-Cockpit neuer Benutzertyp – Cockpit 1st Level Supporter:

- Dieser Benutzertyp hat einzig die Möglichkeit auf die Seiten Jobs, Gruppen und Hosts einzusehen. Er kann keine Veränderungen vornehmen.

Haupttätigkeiten:

- Job Überwachen, Aktualisieren, Starten oder Abbrechen
- Konfiguration - Gruppen/Hosts Starten, Neustarten oder Herunterfahren.

Host-Befehle:

- Auf Gruppen- und Host-Ebene stehen die Funktionen Remote „-Reboot“, „-Shutdown“ und „Job-Status zurücksetzen“ zur Verfügung. Diese Befehle stehen in Abhängigkeit der installierten Dienste auf OS Ebene und der Auswahl des Shutdown-Modus in der globalen Konfiguration zur Stelle. Somit kann der OS Remote Shutdown/Reboot mit dem ClientService oder dem IBM TPM Agent ausgeführt werden. Bei der Auswahl vom IBM TPM Agent können Hosts aus dem netCIM Menu heruntergefahren* oder neu gestartet werden.

*Ausgenommen: Hosts mit dem erweiterten Shutdown „Linux Xxx“



Allgemeine Verbesserungen:

- Host-Funktionalitäten werden auf der Gruppenebene angeboten
- Session-Timeout für die IBM TPMfOSd Service abfragen (10sec)
- Verbesserter Fokus der Suchfunktion (Hosts / Gruppe)
- Generelles Benutzer-Timeout, automatische Logout-Zeit auf 30 Minuten erhöht
- Benutzer Logout-Funktion
- Link für Netree Remote-Support
- Link für Netree FAQ

netCIM – IBM TPMfOSd

IBM Tivoli Provisioning Manager for OS Deployment, ehemals „Rembo“

Aktualisierung mit der neuen Version (Release April 2011) TPMfOSd 5.1.1.0 (build 054.98), ersetzt die Build-Versionen 054.28, 054.82 und 054.91.

Wesentliche Aspekte für die Aktualisierung:

- Aktuelle (IBM-Supported) Version
- IBM Tivoli OS Deployment Server „Memory Leak“–Problematik behoben
This build fix three different memory leak.
- Fix MFT (Master File Table), Host Copy Cache Funktion, Deployment Schritt 5.1 Expanding MFT, Limitation was by 65536 entries.